



步驟一、

點選檔案



步驟二、

點選資訊->新增帳號



步驟三、

選擇手動設定或其他伺服器類型(M)

新增帳戶

自動帳戶設定
手動設定帳戶或連線至其他伺服器類型。

電子郵件帳戶(A)

您的名稱(Y):
範例: 成凱倫

電子郵件地址(E):
範例: ellen@contoso.com

密碼(P):

重新鍵入密碼(T):
鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。

手動設定或其他伺服器類型(M)

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消

步驟四、

選擇 POP 或 IMAP->下一步

新增帳戶

選擇服務



- Outlook.com 或 Exchange ActiveSync 相容服務(A)
連線至服務 (如 Outlook.com) 以存取電子郵件、行事曆、連絡人和工作
- POP 或 IMAP(P)
連線至 POP 或 IMAP 電子郵件帳戶

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

步驟五、

您的名稱:請您自行取名(寄件者的名字)

電子郵件地址:請輸入您的企業信箱完整帳號

帳戶類型(A):請選 POP

內收郵件伺服器:智邦主機位置

外寄郵件伺服器:智邦主機位置

(若不知道主機位置，請登入網路郵局->環境設定->IMAP/POP3/SMTP 服務設定->點選最下方企業信箱設定說明就可查詢到)。

The screenshot shows the 'Outlook 2010 設定' (Outlook 2010 Settings) page in the Webmail 2.0 interface. The left sidebar contains a list of settings, with 'IMAP/POP3/SMTP 服務設定' (IMAP/POP3/SMTP Service Settings) highlighted in red. The main content area shows the configuration for the Outlook 2010 account, with the following details:

Outlook 2010 設定	
SSL/TLS 設定 (推薦)	
內送郵件伺服器	pollux9.url.com.tw 需要安全資料傳輸層 (SSL): 是 IMAP 連接埠: 993 POP3 連接埠: 995
外寄郵件伺服器	pollux9.url.com.tw 需要安全資料傳輸層 (SSL): 是 SMTP 連接埠: 465或587
登入資訊	使用者名稱: test@teaching.url.tw 密碼: * * * * *
非 SSL 設定 (不建議)	
內送郵件伺服器	pollux9.url.com.tw 需要安全資料傳輸層 (SSL): 否 IMAP 連接埠: 143 POP3 連接埠: 110
外寄郵件伺服器	pollux9.url.com.tw 需要安全資料傳輸層 (SSL): 否 SMTP 連接埠: 25
登入資訊	使用者名稱: test@teaching.url.tw 密碼: * * * * *

使用者名稱: 請輸入您的企業信箱完整帳號

密碼: 請輸入您的企業信箱密碼

之後請選擇其他設定

新增帳戶



POP 和 IMAP 帳戶設定
輸入帳戶的郵件伺服器設定。



使用者資訊

您的名稱(Y): 自行設定寄件者名稱

電子郵件地址(E): test@teaching.url.tw

伺服器資訊

帳戶類型(A): POP3

內送郵件伺服器(I): pollux9.url.com.tw

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): pollux9.url.com.tw

登入資訊

使用者名稱(U): test@teaching.url.tw

密碼(P): *****

記住密碼(M)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定

我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。

測試帳戶設定(T)...

按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

傳送新郵件到:

新增 Outlook 資料檔(W)

現有 Outlook 資料檔(X)

瀏覽(S)

其他設定(M)...

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

步驟六、

外寄伺服器->打勾”我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證，選擇與內送郵件伺服器相同設定。

網際網路郵件設定 ×

一般 外寄伺服器 進階

我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)

使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)

使用下列登入(L)

使用者名稱(N):

密碼(P):

記住密碼(R)


需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)

在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I)

步驟七、

進階->內送伺服器(pop3)連接埠:110

進階->外寄伺服器(smtp)連接埠:25



步驟八:

恭喜您，請按下一步完成設定，收發您的電子郵件。

新增帳戶 ✕

POP 和 IMAP 帳戶設定
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊

您的名稱(Y):

電子郵件地址(E):

伺服器資訊

帳戶類型(A):

內送郵件伺服器(I):

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O):

登入資訊

使用者名稱(U):

密碼(P):

記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定

我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。

按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

傳送新郵件到:

新增 Outlook 資料檔(W)

現有 Outlook 資料檔(X)