



Step-1

點選視窗鍵，再選擇"郵件"選項。




Step-2

點選"開始使用"。




Step-3

點選"新增帳戶"。



Step-4

點選"進階設定"。




Step-5

點選"網際網路電子郵件"



Step-6



Step-7

新增帳戶 ×

網際網路電子郵件帳戶

使用此名稱傳送您的郵件

輸入寄件人的中文或英文名字

內送電子郵件伺服器

帳戶類型
 請登入webmail-->環境設定-->IMAP/POP3/SMTP 服務設定
點選OutLook 2010 設定查詢設定值

外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器

外寄伺服器需要驗證

✓ 登入 ✕ 取消

請登入新版 Webmail <https://triton.url.com.tw/rcmail/> 查詢收件伺服器設定值及寄件伺服器設定值

智邦生活館 Webmail 2.0

設定 資料夾 簽名檔 1

分類

- 使用介面設定
- 信箱顯示設定
- 撰寫郵件設定
- 郵件顯示設定
- 通訊錄
- 行事曆
- 郵件編輯器設定
- 設定簡訊/傳真帳號
- 預約郵件/延遲寄信
- 別名信箱
- 設定郵件轉寄
- 設定自動回覆
- 使用者密碼
- 外部 POP3 信箱
- 郵件過濾器
- 設定防病毒等級
- 垃圾信箱白名單
- 傳真信箱 2
- 登入記錄
- IMAP/POP3/SMTP 服務設定**
- 兩階級身份驗證
- 郵件 Line 通知
- Outlook 外掛設定

企業信箱設定說明：

- OutLook Express 設定方式
- OutLook 2010 設定** 3
- MozillaThunderbird 設定
- iOS 系統行動裝置(Ipad / iPhone)信箱設定
- Android 系統行動裝置(SAMSUNG / HTC / SONY.....)信箱設定

OutLook 2010 設定		
SSL/TLS 設定 (推薦)		
伺服器設定	內送郵件伺服器	pollux6.url.com.tw 4 需要安全資料傳輸層 (SSL) : 是 IMAP 連接埠 : 993 POP3 連接埠 : 995
	外寄郵件伺服器	pollux6.url.com.tw 5 需要安全資料傳輸層 (SSL) : 是 SMTP 連接埠 : 465或587
登入資訊	使用者名稱	bbtest123@linuxdemo.url.tw
	密碼	*****

詳細說明請連到 [OutLook 2010 設定](#)

Step-8

新增帳戶 ✕

網際網路電子郵件帳戶

✕

帳戶類型

▽

外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器

外寄伺服器需要驗證

使用相同的使用者名稱與密碼來傳送電子郵件

內送電子郵件需要 SSL

外寄電子郵件需要 SSL

✓ 登入 ✕ 取消

Step-9

全部完成，按"完成"即可。

新增帳戶 ✕

全部完成!
已順利設定您的帳戶。

 test@teaching.url.tw

在手機上使用 Outlook 隨時隨地收發郵件

連線到任何電子郵件帳戶，並隨時隨地存取工作和個人行事曆。完全免費!

[取得應用程式](#)



✓ 完成