Step-1

首先啟動 Windows Live Mail,開啟後請至上方工具列中選取【帳戶】選項。



Step-2

開啟【帳戶】選項後,點選【電子郵件】。



Step-3

點選後,請填寫所要新增郵件帳號的資料欄位,並請勾選【手動設定伺服器設定】。

新增電子郵件帳戶	
電子郵件地址: 輸入您的信箱完整地址 取得 Windows Live 電子郵件地址 密碼: ■ ■ ■ 配住此密碼(B) 您傳送郵件的顯示名稱: ■ ■ ■ 將此帳戶設為預設電子郵件帳戶(D) ■ 手動設定伺服器設定(C)	大多數電子郵件帳戶皆可使用 Windows Live Mail 郵件軟 題, 包括 Gmail 以及其他服務。

Step-4

選擇使用的 IMAP 伺服器類型以及伺服器位址,並請勾選【需要驗證】。

💷 Windows Live Mail × 設定伺服器設定 如果您不知道電子郵件伺服器設定,請連絡您的 ISP 或網路系統管理員。 內送郵件伺服器資訊 外寄郵件伺服器資訊 伺服器位址: 伺服器類型: 連接埠: pollux9.url.com.tw 587 IMAP V ☑ 需要安全連線 (SSL)(R) 伺服器位址: 連接埠: ✓ 需要驗證(A) pollux9.url.com.tw 993 ✓ 需要安全連線 (SSL)(R) 請登入Webmail-->環境設定--> 使用下列進行驗證: IMAP/POP3/SMTP 服務設定, 純文字 ~ 點選Outlook 2010 設定,查詢 登入使用者名稱: 設定值 test@teaching.url.tw

	取消	上一步	下一步
Step-5			
I Windows Live Mail	×		
已新增您的電子郵件 <mark>帳</mark> 戶			
✔ test@teaching.url.tw 已新增			
新酒具他電子郵件限户			
	完成①		

設定完成後,請測試 E-Mail 是否能正常收發信件。

## 請登入新版 Webmail <u>https://triton.url.com.tw/rcmail/</u> 查詢收件伺服器設定值 及寄件伺服器設定值

